Manuale di configurazione della Posta Elettronica Certificata di Register.it

Configurazione dei Client delle caselle PEC v. 1.6





Manuale di configurazione della casella PEC sui seguenti Client di

Posta Elettronica Certificata

- ✓ Thunderbird
- ✓ Outlook Express
- ✓ Outlook 2003
- ✓ Outlook 2007
- ✓ Outlook 2010
- ✓ Mail (mac)
- ✓ iPhone
- ✓ Windows Mail
- ✓ Windows LIVE Mail
- ✓ Windows 8 Mail

🗸 Gmail





PORTE e PROTOCOLLI

Register.it				
Nome Utente: La ma	ail PEC (es: nome@pec.dominio.it)	Passw	/ord: La ma	ail password in vostro possesso
Р	osta in arrivo		Р	osta in uscita
POP3(s) Porta: 995	Nome Server: server.pec-email.com	SMTP(s) Porta: 465 Nome Server: server.pec-email.c		Nome Server: server.pec-email.com
IMAP(s) Porta: 993	Nome Server: server.pec-email.com			
Connessione Protetta SSL				













Apri **Thunderbird** e seleziona l'icona in alto a destra

quindi seleziona la voce Impostazioni account









2

Clicca su **Azioni account** e seleziona **Aggiungi account di posta**.

Il client passerà automaticamente alla schermata successiva.

Cartelle locali	Impostazioni account				
Posta indesiderata	Overte à un account mariale. Nos si coss identité ameriate ad erro				
Spacio su disco	Questo e un account speciale, ivon o sono identita associate ad esso.				
Server in VSCIA (SHITP)	Brue scorer cases of a				
	Cartela messaggi				
	 Svuota gestino all'usotta 				
	Cartella locale				
	C:\Users\Dada\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\trdtarw3.defau Sfoglia				
Agioni account					
Agioni account Aggiungi account di posta	• OK Annula				
Agioni account Aggiungi account di posta Aggiungi un account di chat.	- OK Annula				
Agioni account Aggiungi account di posta Aggiungi un account di chat. Aggiungi altro account	CK Annula				





3

1) Inserisci il nome che verrà visualizzato come mittente delle email

2) l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account

3) la password, quindi clicca

4) clicca su Continua.

Thunderbird cercherà di rilevare automaticamente le impostazioni del server

Impostazione account	di posta		×
Impostazione account Nome: Indirizzo email: Password:	mario rossi .rossi-73@pec-ingegneri.it ••••••• Ø Bicorda password	Nome da visualizzare	
<u>R</u> egistrare un n	uovo account	Continua	Annulla





In Entrata

1) Seleziona **IMAP** nel menu a tendina del protocollo

2) Inserisci come nome server **server.pec-email.com**

3) Nel campo **Porta** inserisci quindi **993**

4) Nel menu di SSL scegli SSL/TLS

5) Nel menu denominato Autenticazione scegli e Password normale

Nome	Mario Rossi		Nome da visualizza	re				
Indirizzo email:	.rossi-73@pr	ec-ingegneri.it						
Password:								
	📝 Bicorda p	password						
		Norme centre	ostazioni per l'acco	Decta		30		Antenticariana
In entrata:	BMAP +	Nome server server.pec-er	nail.com	Porta 993	•	SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale
In entrata: In uscita:	IMAP •	Nome server server.pec-en	nail.com	Porta 993 455	•	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale • Password normale •
In entrata: In uscita: Nome utente:	IMAP • SMTP	Nome server server.pec-en mario.rossi-7	nail.com nail.com 3@pec-ingegneri.it	Porta 993 465	•	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale • Password normale •
In entrata: In uscita: Nome utente:	BMAP •	Nome server server.pec-en mario.rossi-7	nail.com nail.com ail.com 3@pec-ingegneri.it	Porta 993 465	•	SSL/TLS SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale • Password normale •







In Uscita

1) Seleziona **SMTP** nel menu a tendina del protocollo

2) Inserisci come nome server **server.pec-email.com**

3) Nel campo **Porta** inserisci quindi **465**

4) Nel menu di SSL scegli SSL/TLS

5) Nel menu denominato Autenticazione scegli e Password normale

6) Nel campo **Nome Utente** inserisci l'indirizzo email per il quale stai configurando l'account

mpostazione account	di posta								-
Nome	Mario Rossi		Nome da visual	izzane					
Indirizzo email:	Jossi-73@pt	ic-ingegneri.it							
Eastmotor	Ricosta e	accured							
A Thunderbird	I non riesce a	Nome server	nail.com	Porta 993	•	SL. SSL/TLS	•	Autenticatione Password normale	
In uscita:	SMTP	server.pec-en	nail.com	- 465	•	SSL/TLS	-	Password normale +	
Rome utente: Begistrare un n	uovo account	mano.rossi+/	Silipec ingegnen izione avanzata	ut.		Rigia	minare	Eatto Annulla	

7) clicca su Fatto.

La finestra visualizzata verrà automaticamente chiusa dal client.







Clicca infine su **OK** nella schermata successiva **Impostazioni account**.

La configurazione della casella PEC su Thunderbird è terminata.

Impostazioni account	
a Cartelle locali	Impostazioni account
Posta indesidenta Spazio su disco a mario.rossi-73@pec-ingegneri.it Impostazioni server Cartelle e copie Composizione ed indirizzi Posta indesiderata Sincronizzazione ed archiviazione Ricevute di ritorno Sicurezza Server in uscita (SMTP)	Questo è un account speciale. Non ci sono identità associate ad esso. Nome account Cartelle locali Cartella messaggi Svuota gestino all'uscita Cartella locale Cr\Users\Dada\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\trdtaxw3.defau Sfoglia
Agioni account •	OK











Apri Outlook Express e seleziona dal menu principale la voce **Strumenti**.

Clicca su **Account** e seleziona il tab **Posta Elettronica**.

Clicca quindi il tasto Aggiungi.

ount Interne	et		?
Tutti Posta ek	ettronica News Se	rvizio di elenchi in linea	Aggiungi
Account	Tipo	Connessione	Bimuovi
			Proprietà
			Predefinito
			Importa
			Esporta
			Qrdina
			Chiudi







Nel campo **Nome visualizzato** inserisci il nome (e cognome) che vuoi far comparire come mittente ogni volta che invii una email

Successivamente clicca su Avanti.

Connessione guidata Intern	net	
Nome utente		×~
Quando si invia un messag visualizzato nel campo Da venga visualizzato in tale o	ggio di posta elettronica, il nome del mittente viene del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera campo.	
<u>N</u> ome visualizzato:	Mario Rossi	
	Ad esempio: Valeria Dal Monte	
	< Indietro Avanti > Ar	nulla





Nel campo **Indirizzo di posta elettronica** inserisci l'indirizzo PEC per cui si sta configurando il client.

Clicca su Avanti.

Connessione guidata Internet	onnessione guidata Internet 🛛 🛛 🔀		
Indirizzo per la posta Internet			
L'indirizzo di posta elettronica viene	e utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.		
Indirizzo di <u>p</u> osta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it		
	Ad esempio: prova@microsoft.com		
	< Indietro Avanti > An	nulla	



2





1) Seleziona **POP3** dal menu a tendina del server della posta in arrivo

2) In Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP) scrivi server.pec-email.com

3) in Server posta in uscita (SMTP) scrivi server.pec-email.com

4) Clicca su Avanti.

Connessione guidata Internet	
Nomi dei server della posta	N.
Il server della posta in arrivo è: POP3 💌	
Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):	
server.pec-email.com	
Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.	
Server posta in uscita (SMTP):	
server.pec-email.com	
< <u>I</u> ndietro	<u>Avanti > Annulla</u>







1) Scrivi nel campo **Nome account** il tuo indirizzo PEC (es: <u>mario.rossi73@pec-ingengeri.it</u>)

2) Scrivi nel campo **Password** e la tua password,

3) Assicurati di aver spuntato il check denominato Accesso tramite autenticazione password di protezione.

4) Clicca su Avanti

Connessione guidata Inte	nnessione guidata Internet 🛛 🛛 🔯				
Accesso alla posta Inter	Accesso alla posta Internet				
Immettere il nome e la pa servizi Internet.	issword dell'account di posta elettronica forniti dal provider di				
Nome account:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it				
Password:	•••••				
	Memorizza password				
Se il provider di servizi Inte password (SPA) per acced Accesso tramite autentica:	met richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite lere all'account della posta, selezionare la casella di controllo zione password di protezione (SPA).				
Accesso tramite autent	Accesso tramite autenticazione password di protezione				
	< Indietro Avanti > Ar	nulla			







1) Clicca su **Fine per** terminare la configurazione iniziale

Connessione guidata Internet
×
Sono state inserite tutte le informazioni necessarie per impostare l'account.
Per salvare le impostazioni, scegliere Fine.
< Indietro Fine Annulla



6





Torna al menu principale e seleziona nuovamente la voce **Strumenti**, quindi **Account**.

1) Seleziona il primo tab Tutti.

2) Seleziona server.pec-email.com tra gli account e clicca su Proprietà.









Seleziona il tab Impostazioni avanzate

1) Scrivi il valore **465** in **Porta in uscita (SMTP)**

2) Scrivi il valore **995** in **Posta in arrivo** (POP3)

3) Spunta i checbox II server necessita di una connessione protetta (SSL) e Conserva una copia dei messaggi sul server

4) Clicca su Applica

Generale	Server	Connessione
Protezione	Imp	ostazioni avanzate
lumeri di porta del serv	er	
Posta in <u>u</u> scita (SMTI	P): 465	Predefinito
Il server necessita	di una connessior	ne protetta (SSL)
Posta in arrivo (POP3	995	
<u>-</u> ,		(122)
In server necessita	arana connession	ie protetta (331)
imeout del server —		
Min 🐨	— Max ^{1 mir}	nuto
IVIO		
Dividi messaggi su	uperiori a 60	🔅 КВ
ecapito	\$47 	
oodpito		
	via dei messaggi su	il server
Conserva una cop	na aci inceedygi ea	
Conserva una cop	r dopo 5	giomi
<u>Conserva una cop</u> <u>Rimuovi dal serve</u>	r dopo 5	giomi





Seleziona quindi il tab Server.

1) Nella voce il server di posta in arrivo è: scrivi POP3

2) in **Posta in arrivo (POP3)** e in **Posta in uscita** (SMPT) scrivi server.pec-email.com

3) Ripeti l'indirizzo PEC e la password, in **Nome** account e **Password**

 4) Spunta il check Memorizza password e
 Autenticazione del server necessaria quindi clicca su OK poi clicca sul bottone Impostazioni

Protezione	Impo	ostazioni avanzate
Generale	Server	Connessione
formazioni sul server – Il <u>s</u> erver della posta in an Posta in ami <u>v</u> o (POP3): Posta in <u>u</u> scita (SMTP):	ivo è: POP3 server.pec-em server.pec-em	ail.com
erver della posta in arrivo		
Nome account:	mario.rossi-730	@pec-ingegneri.it
<u>P</u> assword:	•••••	
Accesso tramite aut Server della posta in uscit. I Autenticazione del s	Memonizza p enticazione pass a erver necessaria	assword di protezione







Nella finestra relativa al server della posta in uscita, seleziona la voce Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

Quindi clicca su OK

La configurazione di Outlook Express è terminata.

Server della posta in uscita	? 🔀
Informazioni di accesso Usa le stesse impostazioni del serv Acc <u>e</u> sso tramite:	ver della posta in arrivo
Nome account:	
Password:	
Memorizza p	assword
Accesso tramite autenticazione	password di protezione
	OK Annulla













Apri Microsoft Outlook 2003

- 1) Clicca sulla voce Strumenti
- 2) Seleziona Account di posta elettronica
- 3) Scegli Aggiungi un account di posta elettronica
- 4) Clicca su Avanti







1) Clicca sulla voce POP3

2) Clicca su Avanti

Configura la PEC su Outlook 2003

X Account di posta elettronica Tipo di server È possibile scegliere il tipo di server da utilizzare con il nuovo account di posta elettronica. Microsoft Exchange Server Connessione a un server di Exchange per il download dei messaggi, l'accesso alle cartelle pubbliche e la condivisione dei documenti. POP3 Connessione a un server di posta elettronica POP3 per il download dei messaggi. O IMAP Connessione a un server di posta elettronica IMAP per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale. **HTTP** Connessione a un server di posta elettronica basato sul Web, quale Hotmail, per il download dei messaggi e la sincronizzazione delle cartelle della cassetta postale. Altri tipi di server Connessione a un altro tipo di server di posta elettronica Microsoft o di altri produttori. < Indietro Avanti > Annulla





1) Informazioni utente:

Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

2) Informazioni server:

In **Tipo account** seleziona **IMAP**; quindi scrivi **server.pec-email.com** sia in **Server posta in arrivo** che in **Server posta in uscita (SMTP)**

3) Informazioni accesso

scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

NON deve essere fleggata la voce «accedi con autenticazione...SPA»

5) Clicca Altre impostazioni

Tutte le se elettronica	guenti impostazioni sono nec I.	cessarie per il funzionamento dell'a	account di posta	4
Informazioni (utente	Informazioni server		
Nome:	Mario Rossi	Server posta in arrivo (POP3):	server.pec-email.com	
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pec-ditta.it	Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni	accesso	Prova impostazioni		
Nome utente: mario.rossi@pec-ditta.it		Dopo aver immesso le informazi consigliabile provare l'account s	oni richieste, è cegliendo il pulsante in	
Password:	*****	basso. È necessaria la connessi	one di rete.	
	Memorizza password	Prova impostazioni account		
Accedi con a di protezione	utenticazione password : (SPA)	[Altre impostazioni	

Nota: Non fleggare il checkbox Accedi con autenticazione e password di protezione (SPA)







4

Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore 995 in Server posta in arrivo (IMAP)

2) Imposta il valore **465** in **Server posta in uscita (SMTP)**

3) Nei menu a tendina (**tipo di crittografia**) scegli in entrambi l'opzione **SSL**.

4) Clicca quindi su OK

Numeri porte server Server posta in arrivo (POP3): 995 Valori predefiniti I server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in uscita (SMTP): 465 I server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito I Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10 giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"	Generale	Server d	ella posta	in uscita	Con	nessione	Impostazioni avanzate
Server posta in arrivo (POP3): 995 Valori predefiniti Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in uscita (SMTP): 465 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve	Numeri p	orte serve	er —				
 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Server posta in uscita (SMTP): 465 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito Kascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10 giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata" 	Server	posta in a	arrivo (PO	P3): 9	95		Valori predefiniti
Server posta in uscita (SMTP): 465 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10 giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"	1	Il server i	i <mark>chied</mark> e u	na conne	ssione	crittograf	ata (SSL)
 Il server richiede una connessione crittografata (SSL) Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10 giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata" 	Server	posta in u	uscita (SM	ITP): 46	5		
Timeout server Breve Lungo 1 minuto Recapito Caracteria Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10 sigorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"	1	Il server i	ichiede u	na conne	ssione	crittograf	ata (SSL)
Breve Lungo 1 minuto Recapito Clascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo 10	Timeout	server					
Recapito Image: Constraint of the server Image: Constraint of the server dopo Image: Constraint of th	Breve	-0		Lungo		1 m	inuto
 Lascia una copia dei messaggi sul server Rimuovi dal server dopo giorni Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata" 	Recapito						
Rimuovi dal server dopo 10 🚽 giorni	🗸 Las	cia una co	pia dei me	essaggi s	ul serv	er	
Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da "Posta eliminata"		Rimuovi d	al server	dopo	10	giorni	i
		Rimuovi d	al server	dopo l'eli	minazio	ne da "Po	sta eliminata"
						_	





Nel tab Server della posta in uscita

seleziona II server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione' e Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo

clicca su **OK**

Impostazio	oni posta elett	ronica Interne	t	×
Generale	Server della	posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate
Il se	erver della post	a in uscita (SMT)	2) richiede l'auto	enticazione
O U	Itilizza le stesse	impostazioni de	l server <mark>del</mark> la po	osta in arrivo
0.	ccedition			
P	lome utente:			
F	assword:			
		✓ Memorizza	password	
	Accedi con a	utenticazione pa	assword di prote	ezione (SPA)
© A	ccedi al server	della posta in ar	rivo prima di inv	viare i messaggi
				OK Annulla





6

Clicca infine su Avanti.

La configurazione di Outlook 2003 è terminata.













Apri Microsoft Outlook 2007

- 1) Clicca sulla voce Strumenti
- 2) Seleziona Impostazioni Account
- 3) Clicca su Nuovo

() register.it

oostazioni account			— X
Account di posta elettroni È possibile aggiungere o rin	ica nuovere un account o selezionare un account e moc	dificarne le impostazion	i.
osta elettronica File di dati F	eed RSS Elenchi SharePoint Calendari Internet	Calendari pubblicati	Rubriche
🚰 Nuovo 🛠 Correggi	Cambia 🛇 Imposta come predefinito 💙	K Rimuovi 🛧 🗸	
Nome	Tipo		







1) Inserisci il **Nome** che verrà visualizzato come mittente delle email

2) **L'indirizzo email** per il quale stai configurando l'account

3) La password, quindi clicca

4) spunta il check **Configura** manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

5) Clicca Avanti

Aggiunta nuovo account di posta elettronica			
Configurazione automatica ac Fare clic su Avanti per contatt impostazioni dell'account di Mic	count are il server di posta elettronica e configurare il provider di servizi Internet o le rosoft Exchange.	×	
<u>N</u> ome:	Mario Rossi		
	Esempio: Raffaella Bonaldi		
Indiri <u>z</u> zo di posta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it		
	Esempio: bonaldi@contoso.com		
Password:	******		
Conferma password:	*******		
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.		
Configura <u>m</u> anualmente le impos	tazioni del server o tipi di server aggiuntivi		
	< <u>I</u> ndietro <u>A</u> vanti >	Annulla	





1) Scegli la prima opzione: Posta elettronica Internet

2) Clicca Avanti

Aggiunta nuovo account di posta elettronica	x
Scegliere il servizio di posta elettronica	ž.
Posta elettronica Internet Connetti al server POP, IMAP o HTTP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.	
Connetti a Microsoft Exchange per accedere alla posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.	
© Altr <u>o</u>	
Connetti a uno dei tipi di server indicati di seguito.	
Fax Mail Transport Servizio Outlook Mobile (SMS)	
< <u>I</u> ndietro <u>A</u> vanti > Ann	ulla



3







Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

2) Informazioni server:

In **Tipo account** seleziona **IMAP**; quindi scrivi **server.pec-email.com** sia in **Server posta in arrivo** che in **Server posta in uscita (SMTP)**

3) **Informazioni accesso** scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

4) Flegga l'opzione Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA) e Clicca su Altre impostazioni

Aggiunta nuovo account di posta elettronica				
Impostazioni posta elettr Tutte le seguenti impostaz	onica Internet zioni sono necessarie per il funziona	amento dell'account di posta elettronica.		
Informazioni utente		Prova impostazioni account		
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è		
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri	basso. È necessaria la connessione di rete.		
Informazioni server		Denus importaniani account		
Tipo account:	IMAP 👻	Prova impostazioni account		
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com			
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com			
Informazioni accesso				
Nome <u>u</u> tente:	ario.rossi-73@pec-ingegneri.it			
Password:	******			
M	emorizza password			
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre imp <u>o</u> stazioni		
		< Indietro Avanti > Annulla		





Nel tab Server della posta in uscita

seleziona II server della posta in uscita (SMTP) richiede

l'autenticazione' e 'Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo'

Impostazioni posta elettronica Internet			
Generale		Cartelle	
Server della posta in uscita	Connessione	Impostazioni avanzate	
 I server della posta in uscita (Utilizza le stesse impostazi 	(SMTP) <u>r</u> ichiede l'aut oni del server della p	enticazione posta in arrivo	
C Accedi con			
Nome utente:			
Password:			
 ✓ Memor	izza password		
Richiedi autenticazione	password di protez	tione (SPA)	
	6	OK Annulla	





Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore **993** in **Server posta in arrivo (IMAP)**

2) Imposta il valore 465 in Server posta in uscita (SMTP)

3) Nei menu a tendina (**tipo di crittografia**) scegli in entrambi l'opzione **SSL**.

4) Clicca quindi su OK.

Impostazioni posta elettronica In	ternet	×
Generale Server della posta in uscita	Connessione	Cartelle Impostazioni avanzate
Numeri porte server		
Server posta in <u>a</u> rrivo (IMAP):	993 <u>V</u> alori j	
Server posta in uscita (SMTP):	465	
Utilizzare il tipo di connessio	ne crittogra <u>f</u> ata seg	guente: SSL 💌
Timeout server	go 1 minuto	
Cartelle		
Percorso <u>c</u> artella principale:		
		OK Annulla







Clicca infine su Avanti.

La configurazione di Outlook 2007 è terminata.

Configura	la	PEC su	Outlook	2007
-----------	----	---------------	---------	------

Aggiunta nuovo account di posta elettronica					
Impostazioni posta elettronica Internet Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.					
Informazioni utente		Prova impostazioni account			
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è			
Indirizzo posta <u>e</u> lettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.	basso. È necessaria la connessione di rete.			
Informazioni server					
Tipo account:	IMAP 👻	Prova impostazioni account			
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com				
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com				
Informazioni accesso					
Nome <u>u</u> tente:	ario.rossi-73@pec-ingegneri.it				
Password:	******				
Memorizza password					
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre imp <u>o</u> stazioni			
		< Indietro Avanti > Annulla			


Configura la PEC su Outlook 2010









Configura la PEC su Outlook 2010



Apri Microsoft Outlook 2010

1) Clicca sulla voce File

2) Seleziona Aggiungi Account

File	Home In	via/Ricevi Cartella Visualizza
属 Sa	lva con nome Iva allegati	Informazioni account
Inform	nazioni	
Apri		Aggiungi account







1) Inserisci il **Nome** che verrà visualizzato come mittente delle email

2) **L'indirizzo email** per il quale stai configurando l'account

3) La password, quindi clicca

4) spunta il check **Configura** manualmente le impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi

5) Clicca Avanti

Configura la PEC su Outlook 2010

Aggiunta nuovo account	
Configurazione automatica a Fare dic su Avanti per conne dell'account.	account ttersi al server di posta elettronica e configurare automaticamente le impostazioni
Account di posta elettronio	ca
Nome:	Mario Rossi
	Esempio: Alice Ciccu
Indirizzo di posta elettronica:	mario.rossi@pec-ditta.it
	Esempio: ciccu@contoso.com
Password:	******
Conferma password:	*******
	Digitare la password fornita dal provider di servizi Internet.
© SMS	
Configura manualmente le	impostazioni del server o tipi di server aggiuntivi
	< Indietro Avanti > Annulla



1) Scegliere Posta elettronica Internet

5) Clicca Avanti

Configura la PEC su Outlook 2010

Aggiunta nuovo account	×
Scegliere il servizio	×
Posta elettronica Internet Connetti al server POP o IMAP per inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.	
Microsoft Exchange o servizio compatibile Connetti e accedi ai messaggi di posta elettronica, al calendario, ai contatti, ai fax e ai messaggi vocali.	
SMS Connetti a un servizio di messaggistica per dispositivi mobili.	
< Indietro Avanti >	Annulla

3





1) Informazioni utente:

Inserisci il tuo nome e cognome (verrà visualizzato come destinatario nelle email che invierai) e l'indirizzo email PEC.

2) Informazioni server:
In Tipo account seleziona IMAP;
quindi scrivi server.pec-email.com
sia in Server posta in arrivo che in
Server posta in uscita (SMTP)

3) **Informazioni accesso** scrivi l'indirizzo PEC e la Password per accedere.

4) Flegga l'opzione **Richiedi** accesso con autenticazione password di protezione (SPA) e Clicca su Altre impostazioni

Configura la PEC su Outlook 2010



Aggiunta nuovo account	-	×
Impostazioni posta eletta Tutte le seguenti imposta	ronica Internet Izioni sono necessarie per il funzio	namento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pecditta.it	necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		
Tipo account:	IMAP 💌	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com	V Prova impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mario.rossi@pecditta.it	
Password:	******	
V N	1emorizza password	
☑ Richiedi accesso con autent (SPA)	icazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla





Configura la PEC su Outlook 2010

Nel tab 'Impostazioni avanzate

1) Imposta il valore **993** in **Server posta in arrivo (IMAP)**

2) Nei menu a tendina (Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente) scegli SSL.

3) Imposta il valore 465 in Server posta in uscita (SMTP)

4) Nei menu a tendina (**Utilizzare il tipo di connessione crittografata seguente**) scegli **SSL**.

5) Clicca quindi su OK.

Generale	Po	osta inviata	F	osta eliminata
Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanza				ostazioni avanzate
Numeri porte server —				
Server posta in arrivo	(IMAP):	993	/alori predefin	iti
Utilizzare il tipo di	connessio	ne crittografa	ta seguente:	SSL 👻
Server posta in uscita	(SMTP):	465		
Utilizzare il tipo di	connessio	ne crittografa	ta seguente:	SSL 💌
Timeout server				
Breve 🗇	— Lung	go 1 minuto		
Cartelle				
Percorso cartella radio	e:			







Configura la PEC su Outlook 2010

Nel tab Server della posta in uscita

1) Flaggare il check il server della posta in uscita (SMPT) richiede l'autenticazione

2) Scegliere "Utilizza le impostazioni del server dalla posta in arrivo"

3) Clicca su OK

Generale	P	osta inviata	Posta eliminata	
Server della posta in uscita		Connessione	Impostazioni avanzate	
Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione				
💿 Utilizza le stes	se impostaz	ioni del server della j	posta in arrivo	
Accedi con				
Nome utente:				
Password:				
	√ Memor	rizza password		
	handianaiana	a password di protes	tione (SPA)	







Si torna alla schermata Impostazioni

Clicca su Avanti

La configurazione di Outlook 2010

è terminata.

Configura la PEC su Outlook 2010

Impostazioni posta elettro Tutte le seguenti impostaz	onica Internet ioni sono necessarie per il funzior	namento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Mario Rossi	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile
Indirizzo posta elettronica:	mario.rossi@pecditta.it	necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		Dreve investoriari account
Tipo account:	IMAP 💌	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	server.pec-email.com	Vora impostazioni account facendo clic su Avanti
Server posta in uscita (SMTP):	server.pec-email.com	
Informazioni accesso		
Nome utente:	mario.rossi@pecditta.it	
Password:	*******	
📝 M	emorizza password	
 Richiedi accesso con autentio (SPA) 	cazione password di protezione	Altre impostazioni
		< Indietro Avanti > Annulla
		Aggiungi account
		< Indietro Fine











Apri Windows Mail

1) clicca su **Strumenti** e seleziona la voce **Account**

2) Clicca quindi su Aggiungi

Configura la PEC su Windows Mail









2

1) Seleziona Account di posta elettronica e clicca su Avanti.

2) Inserisci il nome che verrà visualizzato come mittente delle email inviate.

3) Clicca su Avanti

() register.it

	×)
Access from the second s	
Seleziona tipo di account Che tipo di account si desidera aqqiungere?	
Account di posta elettronica	
	Avanti Annulla
Nome utente Quando si invia un messag	gio di posta elettronica, il nome del mittente viene visualizzato
nel campo Da del messagg in tale campo.	io in uscita. Digitare il nome come si desidera venga visualizzato
<u>N</u> ome visualizzato:	Mario Rossi Ad esempio: Valeria Dal Monte
Dove à possibile trovare inf	ormazioni sull'account di posta elettronica?
	Annulla







1) Inserisci **l'indirizzo email PEC** per il quale si sta configurando il client (es: tuonome@dominiopec.it)

2) quindi clicca su Avanti

9	×
Indirizzo di posta elettronica Intern	et
L'indirizzo di posta elettronica viene uti	ilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.
Indirizzo di posta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it Ad esempio: prova@example.com
Dove è possibile trovare informazioni si	ull'account di posta elettronica?
	<u>Avanti</u> Annulla



2





1) Dal menu a tendina seleziona IMAP.

2) nel campo Server posta in arrivo (POP3 o IMAP) Inserisci server.pec-email.com

3) nel campo Nome server posta in uscita (SMTP) Inserisci server.pec-email.com

4) Seleziona Autenticazione del server posta in uscita necessaria

5) Clicca su Avanti

C	
Configura server di posta	
Tipo server posta in arrivo:	
[IMAP -	
Server nosta in arrivo (POP3 o IMAP)	
server.pec-email.com	
Nome server posta in uscita (SMTP):	
server.pec-email.com	
☑ Autenticazione del ser <u>v</u> er posta in uscita necessaria	
Dove sono le informazioni sul server di posta elettronica?	
	Augeti Annull
	Avanti







1) Inserisci la **password** di accesso al client (deve essere uguale a quella che utilizzi per accedere alla webmail)

2) Clicca su Fine

La configurazione di Windows Mail è terminata.

0		×
Accesso alla posta Interne	t	
Immettere il nome e la pas servizi Internet.	sword dell'account di posta elettronica forniti dal prov	ider di
<u>N</u> ome utente posta elettronica:	mario.rossi-73@pec-ingegneri.it	
Password:	•••••	
	Memorizza password	
		Avanti Annulla











Apri Windows Mail LIVE

1) clicca su **Opzioni** e seleziona la voce **Account di posta elettronica**

- 2) Clicca quindi su Aggiungi
- 3) Pigia il pulsante Avanti







1) Inserisci **l'indirizzo email PEC** per il quale si sta configurando il client (es: tuonome@dominiopec.it)

2) Inserisci la Password del tuo account.

3) Inserisci il nome che vuoi che venga visualizzato

4) Seleziona Configura manualmente impostazioni server

5) Clicca su Avanti

Aggiungi i tuoi accou Se disponi di un Windows Live ID, accedi o Accedi a Windows Live	nt di posta elettronica ra. In caso contrario, potrai crearne uno in seguito.
Indirizzo di posta elettronica:	La maggior parte degli account di posta elettronica utilizza Windows Live Mail, tra cui
Ottieni un indirizzo di posta elettronica di Windows Live	Hotmail Gmail e molti altri.
Password:	
Memorizza la password	
Nome visualizzato per i messaggi inviati:	
Mario Rossi	
Imposta questo account di posta elettronica come predefinito Configura manualmente	
impostazioni server	

() register.it



Informazioni server posta in arrivo

1) Dal menu a tendina seleziona **POP3**.

2) nel campo **indirizzo server** inserisci **server.pec-email.com** Porta **995**

3) Seleziona Richiede una connessione porta (SLL)

4) Dal menu a tendina seleziona Testo non crittografato

5) Inserisci la tua mail PEC nel campo Nome utente di accesso

ie non conosci le impostazioni del tuo server di posta di rete.	a elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo a	amministratore
nformazioni server posta in arrivo	Informazioni server posta in usci	ita
Fipo di server:	Indirizzo server:	Porta:
POP 🗸	server.pec-email.com	465
ndirizzo server: Porta: server.pec-email.com 995 Richiede una connessione protetta (SSL) Autentica tramite: Testo non crittografato	Richiede autenticazione	
Nome utente di accesso:		
mario.rossi@pecmail.it)	

5



Informazioni server posta in uscita

1) nel campo **indirizzo server** inserisci **server.pec-email.com** Porta **465**

2) Seleziona Richiede una connessione porta (SLL)

3) Clicca su Avanti

Windows Live Mail		×
Configura le impostazioni s Se non conosci le impostazioni del tuo server di posta di rete.	erver elettronica, contatta il tuo ISP o il tuo ammir	nistratore
Informazioni server posta in arrivo	Informazioni server posta in uscita	<u> </u>
Tipo di server:	Indirizzo server:	Porta:
POP 👻	server.pec-email.com	465
Indirizzo server: Porta: server.pec-email.com 995 Richiede una connessione protetta (SSL) Autentica tramite: Testo non crittografato	✓ Richiede una connessione protetta (SS	1.)
Nome utente di accesso:		
mario.rossi@pecmail.it		
	Annulla Indietro	Avanti



5

Riassumendo

In proprietà : Server

🔁 Proprietà	- Pecn	nail					X
Generale	Server	Protezio	one In	npost	azioni a	ivanzate	
Informazion	ni sul se	rver —					
II server	della po	osta in ar	rivo è	PC)P3]	
Posta in	arrivo (POP3):	server	pec-	email.co	m	
Posta in	uscita	(SMTP):	server	pec-	email.co	m	
Server della	a posta	in arrivo					
Nome ut elettronic	ente po ca:	osta	mario.r	ossi@	pecma	ail.id	
Passwor	d:		••••	•••	•		
			📝 Mer	noriza	za pass	word	
Accesso	tramite	autentic	azione	non (crittogra	ifata	
Accesso	mediar	nte auter	nticazion	ne tra	imite pa	ssword o	di protezione
C Accesso	tramite	POP au	tenticat	o (AF	POP)		
Server della	a posta	in uscita					
📝 Autent	ticazion	e del ser	ver nec	essa	ria	Im	postazioni
			OK		Ann	ulla	Applica





6

Riassumendo

In proprietà : Impostazioni Avanzate

Proprietà - Pecmail	
Generale Server Protezione Impostazioni avanzate	
Numeri di porta del server	
Posta in uscita (SMTP): 465 Predefinito	
🕼 II server necessita di una connessione protetta (SSL)	
Posta in arrivo (POP3): 995	
💟 II server necessita di una connessione protetta (SSL)	
Timeout del server	
Min - 💭 Max 1 minuto	
Invio	
🔲 Dividi messaggi superiori a 🛛 🔂 🚔 KB	
Recapito	
🔽 Conserva una copia dei messaggi sul server	
🔲 Rimuovi dal server dopo 🛛 5 🔄 giorni	
🔲 Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata	
OK Annulla Applica	







La configurazione di Windows Mail LIVE è terminata.













1) Fai comparire la barra laterale (Charm Bar), spostando il mouse nell'angolo in basso a destra del monitor.

2) Clicca su "Impostazioni"









1) Vai su "Account"



2



1) Clicca su "Aggiungi un account"



3



1) Clicca su "Altro account"







Si aprirà un popup:

1) Inserisci **l'indirizzo PEC** per il quale stai configurando l'account la **password**

2) Clicca su "Più dettagli"

Hotmail	Nessun messaggio nelle ultime due settimane	
Posta in arrivo		
Bozze		
Aggiungi i	l tuo account di Altro	\geq
Immetti le informa Indirizzo e-mail mario.rossi@cas	zioni seguenti per connetterti al tuo account di Altro. ellaemail.com	
Password		
•••••	ب	
Più dettagli		
	Connetti Ann	ulla

5



In arrivo

1) Inserisci come Server e-mail in arrivo "server.pec-email.com"

2) Nel campo Porta inserisci "993"

Aggiungi il tuo account di Altro	
Immetti le informazioni seguenti per connetterti al tuo account di Altro.	
Indirizzo e-mail	
mario.rossi@pec.dominio.it	
Nome utente	
Mario Rossi	
Password	
•••••	
Server e-mail in arrivo (IMAP)	Porta
server.pec-email.com	993
✓ II server e-mail in arrivo richiede SSL	J
Server e-mail in uscita (SMTP)	Porta
server.pec-email.com	465
✓ Il server e-mail in uscita richiede SSL	
✓ Il server in uscita richiede l'autenticazione	
✓ Usa lo stesso nome utente e la stessa password per l'invio e la ricez e-mail	zione delle
Connetti	Annulla



Aggiungi il tuo account di Altro

In uscita

1) Inserisci come Server e-mail in uscita "server.pec-email.com"

2) Nel campo Porta inserisci **"465"** Clicca su **"Connetti"**.

La configurazione su Windows8 Mail terminata.

Immetti le informazioni seguenti per connetterti al tuo account di A	Altro.
Indirizzo e-mail	
mario.rossi@pec.dominio.it	
Nome utente	
Mario Rossi	
Password	
•••••	
Server e-mail in arrivo (IMAP)	Porta
server.pec-email.com	993
✓ II server e-mail in arrivo richiede SSL	
Server e-mail in uscita (SMTP)	Porta
Server e-mail in uscita (SMTP) server.pec-email.com	Porta 465
Server e-mail in uscita (SMTP) server.pec-email.com Il server e-mail in uscita richiede SSL	Porta 465
Server e-mail in uscita (SMTP) server.pec-email.com Il server e-mail in uscita richiede SSL Il server in uscita richiede l'autenticazione	Porta 465
Server e-mail in uscita (SMTP) server.pec-email.com Il server e-mail in uscita richiede SSL Il server in uscita richiede l'autenticazione Usa lo stesso nome utente e la stessa password per l'invio e la e-mail	Porta 465 ricezione delle
Server e-mail in uscita (SMTP) server.pec-email.com Il server e-mail in uscita richiede SSL Il server in uscita richiede l'autenticazione Usa lo stesso nome utente e la stessa password per l'invio e la e-mail Connetti	Porta 465 ricezione delle Annulla

 \sim



Configura la PEC su Mail (Mac)











Apri il programma Mail

1) clicca sulla voce **Mail** del menu, quindi clicca su **Preferenze**

Si aprirà una finestra di dialogo. Clicca sul + che visualizzi in fondo sulla sinistra.

	Mail	Archivio	Composizione	Vista	Casella	Messaggio	Formato	Fii
• •	Info	rmazioni su	Mail					
	Pref	erenze	¥. 6		\$		-	>
Ricevi	Invia	a feedback	su Mail desir	derata	Rispondi	Rispondi a t	tutti Inc	êtra
CASEL	Serv	izi	•					
€/ I ▼ RSS	Nas Nas Mos	condi Mail condi altre tra tutte	H第 H第プ					
	Esci	da Mail	жQ					
	000		Accou	nt				
	[a]	@ RSS		. 7	1 5	6		
	Generale	Account RSS In	desiderata Font e Colori Vist	a Composia	cione Firme Reg	jole	_	_
	Account		Informazioni	account 8	legole casella A	wanzate		
			Tino array	T IMAP				
			Descrizion	Ne: Lavoro, I	Personale			
			Indirizzo e-ma	il: janedoe	Sexample.com			
			Nome comple	to: Il tuo no	me			
			Server di posta in entra	ta: mail.exa	mple.com		-	
			Nome uten	te: janedoe				
			Passwo	rd:				
			Server posta in uscita (SMT	P): server.p	ec-email.com.lore	enzo (non in linea) 🛟		
4								
							2	
	Ľ					6.5		







Apri la finestra **Aggiungi account** e inserisci i dati relativi alla tua PEC

SE visualizzi l'alert dell'immagine clicca comunque su **Collega**.

L'impostazione del corretto server avverrà successivamente. *(sezione dedicata del presente manuale)*

00

?

	5	Aggiungi account Sarai guidato attra configurazione di Per iniziare, fornis	averso i passi necessari alla un account aggiuntivo. sci le seguenti informazioni:
	3	Nome completo:	Lorenzo Rossi
	OF	Indirizzo e-mail:	lorenzo@pec-ditta.com
	CIRERUN	0/22	
4	0	Annulla	Indietro Continua
	Verifica il Certificato	0	
Mail non può o Il certificato per potrebbe fingere mettere a rischio comunque? Mostra cer	verificare l'identità di questo server non è valid e di essere "autodiscover. o le tue informazioni riser tificato	"autodiscover.pec-ditta.com io. Il server a cui ti stai collegar pec-ditta.com" e ciò potrebbe vate. Vuoi collegarti al server Annulla Colle	m". ndo





3

Impostazioni Server in entrata

- 1) Selezionare IMAP in Tipo di account
- 2) Il campo Descrizione è facoltativo

3) Il Server di posta in entrata è server.pec-email.com

4) Il Nome utente è l'indirizzo PEC scritto per intero(es.) lorenzo@pec-ditta.com"

5) Immettere la password scelta durante l'attivazione

6) Clicca su Continua

Janan	Tipo account:	(@ IMAP
ST :	Descrizione:	(facoltativo)
2 1	Server di posta in entrata:	server.pec-email.com
STO E	Nome utente:	lorenzo@pec-ditta.com
	Password:	
CORERLING	a france	









Impostazioni Server in uscita

1) Il campo Descrizione è facoltativo

2) Il Server di posta in uscita è server.pec-email.com

3) Selezionare l'opzione Utilizza solo questo server

4) Selezionare Usa autenticazione

5) Il Nome utente è l'indirizzo PEC scritto per intero (es.) <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

6) Immettere la password scelta durante l'attivazione

7) Clicca su Continua

	Descrizione:	(facoltativo)
	Server di posta in uscita:	server.pec-email.com
3	Usa autenticazione	
O FA	Nome utente:	lorenzo@pec-ditta.com
N. Co	Password:	
R		
	Thereas .	
CORERDIN		





5

Verifica adesso che i dati siano corretti:

1) Server di posta in entrata: **server.pec-email.com** SSL: attivo

2) Server di posta in uscita **server.pec-email.com** SSL: attivo

Clicca su Crea

La configurazione di Mail è terminata.

	Descriptions second laws of ditta con
	Descrizione account: lorenzo@pec-ditta.com
IN THE	Nome completo: Lorenzo Rossi
	Indirizzo e-mail: lorenzo@pec-ditta.com
	Nome utente: lorenzo@pec-ditta.com
2	Server di posta in entrata: server.pec-email.com
ALO FR	SSL: attivo
200	Server di posta in uscita: server.pec-email.com
	SSL: attivo
CURERUNO	
	Connetti account












1) Accedi al menù impostazioni

2) Accedi alla sezione Posta, contatti, calendari





1) Click su Aggiungi account Mail

2) Click su Altro

• 3 ITA 奈	15:16	69	% 🔳	þ
Impostazioni	osta, c	ontatti, ca	i	l
Account				
iCloud Contatti, Calenda	ari, Safari e	altri 5	>	
Exchange Posta, Contatti, Calendari, Promemoria				
Aggiungi ac	count		>)
Scarica nuo	vi dati	Disattivato	>	
Mail				
Mostra	50 mes	saggi recent	>	







1) Scegli Aggiungi account Mail

2) Inserisci i dati della tua PEC:

Nel campo **E-mail** inserisci la tua PEC completa es. lorenzo@pec-ditta.com

Nel campo **Password** la pwd scelta durante l'attivazione

Nel campo Descrizione inserisca il nome della casella a piacere.

3) Click su Avanti

•3 ITA 奈	15:16	69% 💷
Aggiungi account	Altro	
Posta		
Aggiungi accou	unt Mail	>
Contatti		
Aggiungi accor	unt LDAP	>
Aggiungi accou	unt CardDAV	>
Calendari		
Aggiungi accor	unt CalDAV	>
Aggiungi calen	dario	>







1) Verifica che sia selezionato il protocollo IMAP se non lo è selezionalo

2) Imposti i parametri per i server in uscita ed in arrivo:

Server posta in arrivo:

Nome host: server.pec-email.com

Nome utente: mailboxPEC completa es. <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

Passwod: quella scelta durante l'attivazione

Click su Avanti







Server in uscita:

Nome host: server.pec-email.com

Nome utente: mailboxPEC completa es. <u>lorenzo@pec-ditta.com</u>

Password: quella scelta durante l'attivazione

Click su Avanti

La configurazione su iPhone è terminata.

1 3 ITA 🗢	15:20	67% 💷
Annulla	Account	Avanti
Server posta	a in uscita	
Nome host	server.pec-er	mail.com
Nome utente lorenzo@pec-ditta.com		
Password		
QWEF	TYU	ΙΟΡ
ASDFGHJKL		
	CVBN	
123 🌐 🔒	/ .cor	n invio















1) Accedi Gmail e poi al menù impostazioni











Impostazioni

Generali Etichette Posta in arrivo Account e importazione Inoltro e POP/IMAP Chat Clip web Labs Filtri O Modifica impostazioni account: Cambia password Modifica opzioni di recupero della password Altre impostazioni dell'account Google Importa messaggi e contatti: Importa da Yahoo!, Hotmail, AOL oppure da altri account POP3 o di un altro fornitore di serv Ulteriori informazioni Importa messaggi e contatti Invia messaggio come: (usa Gmail per inviare messaggi dagli altri tuoi indirizzi Aggiungi un altro indirizzo email di tua proprietà email) Ulteriori informazioni Controlla la posta da altri account Aggiungi un tuo account di posta POP3 (utilizzando POP3): Ulteriori informazioni Usi Gmail per lavoro? Le aziende possono potenziare la loro email con Gmail per le aziende. Ulteriori informazioni Concedi l'accesso al tuo account: Aggiungi un altro account (Consente ad altri utenti di leggere e inviare messaggi email per conto tuo) Segna la conversazione come letta quando viene aperta da altri Ulteriori informazioni Lascia la conversazione come non letta se viene aperta da altri Aggiungi più spazio: Stai utilizzando 1.046 MB (10%) dei 10.348 MB disponibili. Serve altro spazio? Aumenta lo spazio di archiviazione



1) Accedi al TAB Account e impostazioni

2) Clicca su: Aggiungi un tuo account di posta POP3





Ag



1) Inserisci l'indirizzo mail PEC che vuoi configurare (es:

mario.rossi@pecmail.net) e clicca su **Passaggio Successivo**

2) Compila i dati come da immagine:

Nome Utente: la mail PEC (es: mario.rossi@pecmail.net), Password: la password scelta Server POP: server.pec-email.com Porta: 995

deve essere fleggato «usa sempre una connessione protetta (SSL)»

Pigia sul bottone Aggiungi account

1	Inserisci l'indirizzo email dell'acc (Nota. Puoi aggiungere 5 più account	ount da cui scaricare la posta t di tua proprietà)
2	Indirizzo email: mario.ross@pecma	<u>ijl.net</u>
ggiungi un account e	Annulla	Passaggio successivo »
Inserisci le impostazioni <u>Ulteriori informazioni</u>	1	
Indirizzo email: mar	io.rossi@pecmail.net	
Nome utente: mar	io.rossi@pecmail.net]
Password: •••••	••••]
Server POP: serve	er.pec-email.com	Porta: 995 💌
☑ Lasci serve	a una copia del messaggio sca r. <u>Ulteriori informazioni</u>	ricato sul
Usa sempre una connessione protetta (SSL) quando scarichi la posta. <u>Ulteriori informazioni</u>		
Applica ai messaggi in arrivo l'etichetta:		
Archi	via messaggi in arrivo (Ignora Po	osta in arrivo)
Annul	la « Indietro Aggiungi ad	count »

Aggiungi un account email di tua proprietà





7



1) Flegga la prima voce «Si desidero poter inviare messaggi come ...»

clicca su Passaggio Successivo

2) Compila i dati come da immagine: Nome: Il tuo nome (es: mario.rossi,

Felgga la voce «considera come un alias»

clicca su Passaggio Successivo

1 🗹 II tuo account email è stato aggiunto.

Adesso puoi scaricare la tua posta da questo account. Desideri poter inviare i messaggi anche come

Sì, desidero poter inviare i messaggi come mario.rossi@pecmail.net

N0 (puoi modificare questa opzione in seguito)

Passaggio successivo »

Aggiungi un altro indirizzo email di tua proprietà

Inserisci le informazioni relative al tuo indirizzo email secondario. (il tuo nome e il tuo indirizzo email appariranno nei messaggi che invii)

Nome: Mario Rossi

Indirizzo email: mario.rossi@pecmail.net

Considera come un alias. Ulteriori informazioni

Specifica un indirizzo diverso per le risposte (opzionale)

Annulla Passaggio successivo »







Compila i dati come da immagine:

Flegga la voce «invia tramite… server SMTP»

Server SMTP: **server.pec-email.com** Porta: **465**

Nome Utente: La mail PEC per cui si sta facendo la configurazione (es: mario.rossi@pecmail.net) Password: la password scelta

deve essere fleggato «connessione protetta SSL»

Pigia sul bottone Aggiungi account

Aggiungi un altro indirizzo email di tua proprietà

Invia email con server SMTP?

Quando invii email come mario.rossi@pecmail.net l'email può essere inviata tramite i server SMTP Gmail o pecmail.net.

- Invia con Gmail (più facile da impostare)
- Invia tramite pecmail.net server SMTP Ulteriori informazioni

Server SMTP:	server.pec-email.com	Porta: 465 💌
Nome utente:	mario.rossi@pecmail.net	
Password:		
 Connessione protetta mediante <u>SSL</u> (consigliata) Connessione protetta mediante <u>TLS</u> 		
Annulla « Indietro Aggiungi account »		









Gmail a quel punto manderà un messaggio con un codice alla mail PEC appena configurata.

Basterà inserire quel codice nella configurazione e l'account sarà attivo su Gmail

Aggiungi un altro indirizzo email di tua proprietà

Conferma la verifica e aggiungi il tuo indirizzo email

Congratulazioni, siamo riusciti a individuare il tuo server e abbiamo verificato le tue credenziali. Ancora un passaggio!

È stato inviato un codice di conferma a mario.rossi@pecmail.net [Invia nuovamente il messaggio] Per aggiungere il tuo indirizzo email, procedi nel modo seguente:

Fai clic sul link nell'email di conferma	 Oppule 	Inserisci e verifica il codice di conterma Verifica
	<u>Chiudi fi</u>	inestra





La Posta Elettronica Certificata di Register.it



